



วิธีการดู Mac Address ของ Wireless Mac Address ของ Lan Card


1. เข้าไปที่ Star Menu ไปที่ run



2. เมื่อมีหน้าต่างดังรูป ให้พิมพ์คำว่า cmd ในช่อง Open จากนั้นเลือกปุ่ม OK



3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ command ที่ c:\Document and Setting> ให้พิมพ์ **ipconfig /all** จากนั้นกด Enter



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Pom>ipconfig /all_
```

4. ถ้าพิมพ์คำสั่งถูกต้อง จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเครื่อง ดังรูป เช่น IP address, Gateway, DNS server เป็นต้น

- การดู Mac address ของ Wireless Lan ให้ดูในส่วนของ Connection และดูที่ Physical Address ดังรูป

- การดู Mac address ของ Lan ให้ดูในส่วนของ Ethernet Adapter Local Area Connection และดูที่ Physical Address ดังรูป

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Pom>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : Pom
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Wireless Network Connection 2:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
    Connection . . . . . :
    Physical Address. . . . . : 00-13-CE-76-44-06
    Dhcp Enabled . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
    IP Address . . . . . : 192.168.1.109
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
    DNS Servers . . . . . : 202.28.25.162
    Lease Obtained. . . . . : Monday, May 2
    Lease Expires . . . . . : Tuesday, May

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Description . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
    Physical Address. . . . . : 00-0F-B0-95-38-54

C:\Documents and Settings\Pom>
```

Mac Address ของ Wireless คือ
00-13-CE-76-44-06

Mac Address ของ Lan คือ
00-0F-B0-95-38-54

- Mac Address ของ Wireless คือ 00-13-CE-76-44-06
- Mac Address ของ Lan คือ 00-0F-B0-95-38-54